



Guía de implementación de Anti-SPAM MX



Este documento describe los pasos que deben ser realizados una vez provisionado el servicio Anti-SPAM MX para su dominio.

Para disfrutar del servicio Anti-SPAM MX, deberá seguir estas sencillas instrucciones “paso a paso”:

► **PASO 1: central-ANTISPAM le da de alta su cuenta.**

Preparamos nuestros sistemas para recibir los e-mails de su empresa/dominio y le damos de alta su cuenta. En el formulario de registro, nos facilitará la cuenta de correo y contraseña de acceso. Una vez creada su cuenta, podrá usarla para iniciar sesión como administrador de dominio. Se configurarán todos los parámetros con valores por defecto, que son los más indicados para la mayoría de los usuarios. De este modo, es muy probable que no sea necesario cambiar estos parámetros para que el servicio funcione como espera. No obstante, se podrán ajustar todos los parámetros según sus necesidades en cualquier momento.

► **PASO 2: Anti-SPAM MX le notifica.**

Anti-SPAM MX le enviará un e-mail notificando la creación de su cuenta de acceso. Lo más probable es que la notificación llegue antes de recibir este documento. En este momento, podrá personalizar los cambios necesarios para su dominio. Dichos cambios están descritos en los pasos siguientes.

► **PASO 3: Seguridad y cortafuegos.**

Si usted dispone de un servidor de correo propio, asegúrese de que su servidor SMTP **sólo acepta e-mail desde el servicio Anti-SPAM MX**. Para ello, podrá restringirlo en su cortafuegos o servidor/es de correo. Deberá configurar su cortafuegos o servidor de correo para sólo permitir correos entrantes (para el dominio con el servicio Anti-SPAM MX contratado) desde el siguiente rango de IP's:

62.22.102.100 a 62.22.102.128

► **PASO 4: DNS.**

Para activar el análisis y filtrado de su correo electrónico, deberá cambiar el registro MX en su servidor DNS.

Este cambio debe hacerlo en el proveedor en el que tenga alojado su dominio. Si tiene cualquier consulta contacte con nuestro soporte técnico y le asesoraremos.

Los registros MX deberán apuntar a los filtros de Anti-SPAM MX.

Configuración del registro MX:

filtro03.central-antispam.com - prioridad 10

Importante: Asegúrese de que no haya otros registros MX con la prioridad menor o igual a 10, de lo contrario los e-mails enviados a su empresa/dominio no serían analizados y filtrados por el servicio Anti-SPAM MX.

► **PASO 5: Activación del servicio.**

Una vez apuntado el registro MX hacia nuestro servicio Anti-SPAM MX, el servicio gestionado estará activo y empezará a analizar y filtrar sus correos en breve*. Una vez analizados y filtrados los e-mails, se entregarán a su servidor de correo.

* Dependiendo del parámetro TTL (Time-To-Live) que haya sido configurado.

► **PASO 6: (opcional) Analizando su correo saliente.**

Para analizar también los correos salientes de su dominio, deberá apuntar su servidor de correo saliente (o los clientes de correo) para enviar e-mails a través de los filtros de Anti-SPAM MX.

Servidor SMTP de correo saliente:

filtro03.central-antispam.com

* Dependiendo de la configuración de su red, puede que también sea necesario ajustar la configuración del cortafuegos para permitir el tráfico para el servidor SMTP.

Soporte técnico:

► **902 011 790**

► **soporte@central-antispam.com**